Työkalujen ja tiedonsiirto-asetusten tallennus ja asennus

Laita uusi postprosessori esim muistitikulle ja suorita vanhalla PC:llä muistitikulta SETUP.EXE Älä valitse OK vaan Lisätoiminnot. Siellä saat tallennettua työkalut ja tiedonsiirto-asetukset postprosessoripakettiin.

Tee sitten sama uudella PC:llä, mutta tällä kertaa asennat työkalut ja/tai tiedonsiirto-asetukset postprosessoripaketista uudelle PC:lle.

Lisätominnolla saat työkalut ja tiedonsiirto-asetukset postprosessoripakettiin, ja asennettua ne sieltä taas Surfcamiin		
😓 Surfcam postprosessorin asennus 🔀		
Lisätoiminnot: •Työkalukirjasto •Tiedonsiirtoasetukset	Tämä asentaa postprosessorin Surfcamiin versiolle V5.2 Kirjoita Surfcam-hakemisto tai hae se Selaa-toiminnolla.	Peruuta
Surfcam hakemisto:	C:\Sufcam	<u>S</u> elaa
Lisätoiminnot		
Tallenna tälle levykkeelle Työkalukirjasto Tiedonsiirtoas. Tallenna		
Surfcam versio:	Velocity 💌 🗲	Valitse Surfcam versio josta olet tallentamassa
Asenna tältä levykkeeltä		
🔲 Työkalukirjasto	Tiedonsiirtoas. Aser	ina
Surfcam versio:	V5.2	
Surfcam hakemisto:	C:\Surfcam	peta

Jos tämä ei onnistu, kopioi itse työkalut / tiedonsiirto-asetukset vanhalta PC:ltä uudelle.

- Työkalut ovat mdb-päätteisissä tiedostoissa jotka sijaitsevat samassa kansiossa jossa on SURFCAM.EXE. Esim. \Surfcam\V5 kansiossa jos kyseessä on V5 versio.
- SDNC tiedonsiirto-ohjelman asetukset ovat Sdnc.sdnccfg tiedostossa joka sijaitsee samassa kansiossa jossa on SDNC.EXE. Esim. \Surfcam\V5\SDNC kansiossa jos kyseessä on V5 versio.
- EditNC editorin tiedonsiirto-asetuksia ei pysty käsin kopioimaan koska ne ovat Windowsin rekisterissä, joten jos postprosessorin asennusohjelma ei pystynyt siirtämään tiedonsiirtoasetuksia joudut asettamaan ne uuden PC:n EditNC editoriin käsin.

PS. Jos sinulla on Windows 7 käyttöjärjestelmä, sinun täytyy laittaa käyttäjätilin valvonta pois, muuten nämä ohjeet eivät toimi.

Tee se näin:

Käynnistä Windows Ohjauspaneeli ja valitse sen alla Järjestelmä ja suojaus > Muuta käyttäjätilien valvonnan asetuksia

Vedä liukusäädin alimpaan asentoon kohtaan Älä koskaan ilmoita.